

Susanne Tschentscher

[www.sannes-bastelraum.de](http://www.sannes-bastelraum.de)

## Schmuckkästchen – Workshop to go

Die Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt – eine Weiterleitung ist nicht erlaubt!



### **Benötigtes Material:**

5 Bögen Graupappe DIN A 4 2mm Stärke

3 x 3 Bögen Designerpapier 30,5 cm x 30,5 cm - 3 verschiedene Muster

3 Meter Buchbinderleinen 3 cm Breite

1 Schrankknopf

Doppelseitiges Klebeband

Flüssigkleber

### **Teil 1: Grundbox**

#### **Zuschnitt:**

#### **Graupappe, Stärke 2mm:**

- Boden: 13,5cm x 13,7 cm
- Hinten: 1 Stück 13,5 cm x 12,5 cm
- Seiten: 2 Stücke 13,9 cm x 12,5 cm (Eine Schräge von 8,5 cm –12,5 cm schneiden!)
- 2. Boden: 2 Stücke 13,25 cm x 13,5 cm DSP: 2 Stücke in 18 cm x 18 cm + 1 Stück DSP: 12,5 cm x 12,75

Zuerst wird die Box zusammengeklebt. Gut durchtrocknen lassen.  
(Mehrere Stunden oder über Nacht)

### **Buchbinderleinen 3 cm breit (zum Einfassen der Ecken und Kanten):**

2 Stücke: 15,5 cm x 3 cm – Ecken hinten

2 Stücke: 13,5 cm x 3 cm – Seiten unten

2 Stücke: 8,5 cm x 3 cm – Ecken vorne

1 Stück: 11,5 cm x 3 cm – Hinten unten

### **Designerpapier:**

#### **Außen:**

- Boden: **13,4 cm x 16 cm** -Klebeband (nach vorne umklappen)
- Hinten: 1 Stück **13,4 cm x 16 cm** -Klebeband
- Seiten: 2 Stücke **13,4 cm x 15 cm** -Klebeband nur bis zum Rand!  
Papier an den Seiten von innen anlegen und eine Hilfslinie ziehen. Einen Rand zum Umschlagen von ca. 2 cm stehen lassen, den Rest abschneiden!  
Das doppelseitige Klebeband wird nur bis zur Hilfslinie angebracht, der Rest wird mit Flüssigkleber geklebt.

#### **Verkleidung Rückseite innen:**

1 Stück Designerpapier: **12 cm x 15,5 cm** (Die lange Seite anlegen und links + rechts jeweils 1 cm falzen. -Flüssigkleber

#### **Verkleidung Seitenwände innen:**

2 Stücke Designerpapier in: **13,5 cm x 12 cm**. Schräge einzeichnen (8 cm – 12 cm) und kürzen. Anschließend einkleben.

2 Stücke Graupappe: 11 cm x 13,5 cm – Schräge von 7 cm – 11 cm

Die beiden Seitenteile werden der Länge nach bei 5 cm gekürzt – das sind die Auflageflächen für die 1. Etage **DSP: 2 Stücke 9 cm x 18 cm**

1 Stück Graupappe: 12,5 cm x 5 cm – Auflage hinten **DSP: 17 cm x 9 cm**

2. Boden oben drauf kleben!

#### **2. Etage:**

**Hintere Teilung:** Die abgeschnittenen Schrägen an der langen Seite bei 4,5 cm Höhe kürzen. Es bleibt ein Stück in der Länge von 9 cm übrig – das brauchen wir noch für die obere Box – zur Seite legen!

Seitenteile = **DSP 8,5 cm x 9 cm** ( 2 Stücke) beziehen und an die Seiten kleben.

Zwischenabtrennung:

Graupappe: 13,25 cm x 4,5 cm **DSP: 13,25 cm x 9,5 cm** -Flüssigkleber

*Die Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt – eine Weiterleitung ist nicht erlaubt!*

Susanne Tschentscher

[www.sannes-bastelraum.de](http://www.sannes-bastelraum.de)

## **Schmuckkästchen – Workshop to go**

*Die Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt – eine Weiterleitung ist nicht erlaubt!*



### **Teil 2**

#### **Klappbox schräg**

##### **Graupappe:**

8 cm x 13 cm – Boden

2 Seitenteile – Abschnitt mit Schräge von der Grundbox – ½ cm von der langen Seite abschneiden.

Vorne: 2 cm x 13 cm

Hinten: 4,3 cm x 13 cm

Deckel: 13,4 cm x 9 cm

##### **Buchbinderleinen:**

2 Stücke: 4,5 cm x 3 cm = Ecken vorne

2 Stücke: 7 cm x 3 cm = Ecken hinten

2 Stücke: ca. 10,5 cm x 3 cm vorne und hinten

2 Stücke: ca. 6 cm x 3 cm = Seiten

Deckel: 2 Stücke 11,5 cm x 3 cm + 1 Stück ca 11 cm x 3 cm

Klappmechanismus: 1 Stück: 12,5 cm x 3 cm + 13 cm x 3 cm

*Die Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt – eine Weiterleitung ist nicht erlaubt!*

### **Designerpapier:**

**9,9 cm x 14,9 cm** – rundherum bei 1 cm falzen = Boden

In den vorderen Ecken, 2 Winkel setzen. **1,8 cm Höhe x 2 cm** (gefalzt bei 1 cm) und in die Ecken kleben.

### **Außen:**

**13 cm x 3,6 cm** = vorne (Der Überstand wird nach innen umgeklappt und als Innenverkleidung eingeklebt.

**2 Stücke: 8 cm x 6 cm** (Schräge einzeichnen und 2 cm Zugabe berechnen. Auch diese Stücke werden nach innen geklappt und verklebt.

1 Stück: **4 cm x 13 cm** - Rückseite außen

### **Innen:**

1 Stück: **14,9 cm x 4 cm** links + rechts bei 1 cm falzen = Rückwand innen

**2 Stücke 4 cm x 8 cm** = Seiten anpassen, abschrägen + einkleben

DSP Deckel:

**2 Stücke: 8,5 cm x 13 cm**

DSP Boden: **12,5 cm x 7,5 cm**



## **Schublade**

### **Graupappe:**

12 cm x 12,5 cm – Boden

2 Stücke: 12,5 cm x 4,8 cm - Seiten

2 Stücke: 12,5 cm x 4,8 cm – Vorne und Hinten

### **Buchbinderleinen:**

4 Stücke: 7,5 cm x 3 cm = Ecken

2 Stücke: ca. 10 cm x 3 cm Seiten

2 Stücke: ca. 9,7 cm x 3 cm =Vorne + Hinten

*Die Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt – eine Weiterleitung ist nicht erlaubt!*

**Designerpapier:**

**13,9 cm x 14,4 cm** – rundherum bei 1 cm falzen = Boden innen – zuerst einkleben!

**Außen:**

**2 Stücke: 11,8 cm x 6,5 cm** = Vorne + Hinten (Der Überstand wird nach innen umgeklappt und eingeklebt.

**2 Stücke: 12,4 cm x 6,5 cm** = Seiten (Auch hier wird das Designerpapier nach innen geklappt und verklebt.

**1 Stück: 12 cm x 12,5 cm** = Boden

**Innen:**

**2 Stück: 13,9 cm x 4,3 cm** links + rechts bei 1 cm falzen = Verkleidung innen und vorne

**2 Stücke 12,5 cm x 4,3 cm** = Seitenverkleidung

Auf der Vorderseite wird mittig ein Loch gestanzt und ein Schubladenknopf angeschraubt.

***-Viel Spaß beim Nachbasteln-***