

3. Anleitung

„Strato Server einrichten“

Diese Anleitung dient ausschließlich als Orientierungshilfe und ersetzt keine individuelle Beratung. Die Einrichtung des Servers erfolgt in der eigenen Verantwortung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr.

Server einrichten

Beim ersten Zugriff auf den Server ist der Server Manager geöffnet, dieser wird über Server Manager Properties deaktiviert und geschlossen.

Uhrzeit einstellen

Unten rechts -> Rechtsklick auf Datum/Uhrzeit -> Adjust date/time -> Language -> Windows display language -> „Deutsch (Deutschland)“ anwählen -> Yes, sign out now
Die Verbindung wird getrennt -> Über die Remote Verbindung neue Verbindung aufbauen.

Zeitzone USA anwählen

Unten rechts -> Rechtsklick auf Datum/Uhrzeit -> Adjust date/time -> Datum & Uhrzeit anwählen -> „(UTC-05:00) Eastern Zeit (USA & Kanada)“ auswählen
Uhrzeit automatisch festlegen -> „Ein“
Zeitzone automatisch festlegen -> „Aus“
Automatisch an Sommerzeit anpassen -> „Ein“
Land oder Region -> Vereinigte Staaten
Regionales Format -> Deutsch (Deutschland)

Windows Update

Unten in der Suchleiste „Windows Update-Einstellungen“ eingeben und die Systemeinstellungen öffnen -> „Windows Update“ anwählen -> Nutzungszeit ändern -> ändern -> 00:00-18:00 einstellen -> speichern
Falls Updates zur Verfügung stehen -> Jetzt installieren (Installation läuft im Hintergrund)

Windows Kennwort Erinnerung deaktivieren

Eingeben in der Suchleiste unten links „lusrmgr.msc“ -> anwählen, neues Fenster öffnet sich -> den Ordner „Benutzer“ anwählen -> rechtsklick auf „Administrator“ -> „Eigenschaften“ anwählen -> Haken entfernen bei „Benutzer muss Kennwort bei der



nächsten Anmeldung ändern" -> Haken setzen bei „Kennwort läuft nie ab“ ->
Übernehmen -> OK