

7. Anleitung

Trader Workstation (TWS) auf Server installieren und einrichten

Diese Anleitung dient ausschließlich als Orientierungshilfe und ersetzt keine individuelle Beratung. Die Einrichtung der TWS erfolgt in der eigenen Verantwortung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr.

TWS installieren

Auf den Server zugreifen -> im Browser „tradeautomationtoolbox.com“ öffnen -> Einloggen auf der Seite -> „Download TAT“ anwählen -> „IBKR/MEXEM TWS Build“ herunterladen -> Installation ausführen

TWS einrichten

TWS starten und mit den Benutzerdaten des Unterkontos anmelden -> oben in der Menüleiste „Bearbeiten“ anwählen -> „Globale Konfiguration“ anwählen -> „API“ wählen -> „Einstellungen“ wählen -> Haken setzen bei „ActiveX- und Socket-Clients aktivieren“ -> Kein Haken bei „Schreibgeschützte API“ -> „Socket Port...“ ändern auf „7496“ -> „send

instrument specific attributes for dual-mode API client in" ändern auf „operator timezone“

-> Button „Übernehmen“ klicken

(Sollte ein Hinweis Fenster „API Ankündigungen“ erscheinen, so kann dies einfach bestätigt werden.)

Oben in der Menüleiste „Bearbeiten“ anwählen -> „Globale Konfiguration“ anwählen -> „Konfiguration“ -> „Sperrern und schließen“ -> „Trader Workstation nie sperren“ anwählen

Auto-Logout-Timer -> „Zeit für automatischen Neustart einstellen“ -> „11:45“ eingeben und „PM“ anwählen -> „Auto-Logout“ abgewählt -> „Auto-Neustart“ anwählen

Oben in der Menüleiste „Bearbeiten“ anwählen -> „Globale Konfiguration“ anwählen -> „API“ wählen -> „Vorsichtseinstellungen“ wählen -> Haken setzen bei

„Vorsichtseinstellungen für API-Orders übergehen“ und Haken setzen bei „Bypass No Overfill Protection precaution for destinations where implied natively“ -> alle anderen Funktionen bleiben in diesem Fenster „API-Vorsichtseinstellungen“ abgewählt -> Button „Übernehmen“ klicken